

Réseaux : modèles, protocoles, programmation

Pablo Rauzy

`pablo.rauzy@univ-paris8.fr`

`pablo.rauzy.name/teaching/rmpp`





UFR MITSIC / L2 informatique

Séance 6

Couches session, présentation, et application
Programmation TCP

Couches session, présentation, et application





- ▶ La couche session est la cinquième couche du modèle OSI.
- ▶ Elle est en charge de la synchronisation des communications et de la gestion des transactions :
 - permettre à n'importe quel participant de parler à tout moment,
 - rétablir la connexion en cas de coupure,
 - synchroniser deux flux (e.g., audio et vidéo),
 - gérer les communications multipoints.
- ▶ En pratique, donc dans le modèle TCP/IP, la couche session n'a pas vraiment d'existence propre.

- ▶ La couche présentation est la sixième couche du modèle OSI.
- ▶ Les cinq couches du dessous ne transportent que des données brutes, vu simplement comme une suite d'octets, la couche présentation est donc en charge :
 - de l'encodage (ASCII, Latin-1, Unicode, ...),
 - de la compression,
 - du chiffrement.
- ▶ En pratique, donc dans le modèle TCP/IP, la couche présentation n'a pas vraiment d'existence propre, et chaque protocole implémente cela à sa façon.

- ▶ Dans le monde TCP/IP, on convertit typiquement tout en texte.
- ▶ MIME signifie *Multipurpose Internet Mail Extensions*.
- ▶ Il s'agit à l'origine d'un standard pour les courriels, permettant de spécifier l'encodage des caractères en les convertissant vers de l'ASCII, seul format supporté nativement par les protocoles de courriel.
- ▶ Aujourd'hui les types MIME prennent aussi en compte les différents formats de médias (document, image, audio, vidéo, etc.).
- ▶ Son utilisation s'est répandue au delà du courriel : HTTP utilise aussi le standard MIME.

- ▶ **Content-type:** donne le type MIME du contenu (par défaut, `text/plain`).
 - C'est ici qu'on précise un *charset* dans le cas de type texte.
 - Exemples :
 - `text/html; charset=utf-8`
 - `image/png`

- ▶ **Content-transfer-encoding:** donne l'encodage de transfert (la méthode de conversion vers ASCII).
 - Ne pas confondre avec le charset.
 - Exemples :
 - `quoted-printable`
 - `base64`

- ▶ **Content-type:** donne le type MIME du contenu (par défaut, `text/plain`).
 - C'est ici qu'on précise un *charset* dans le cas de type texte.
 - Exemples :
 - `text/html; charset=utf-8`
 - `image/png`
- ▶ **Content-transfer-encoding:** donne l'encodage de transfert (la méthode de conversion vers ASCII).
 - Ne pas confondre avec le charset.
 - Exemples :
 - `quoted-printable`
 - `base64`
- ▶ Le **Content-type** peut aussi spécifier
 - qu'il y a plusieurs parties indépendantes dans les données (e.g., pour les pièces jointes)
 - `multipart/mixed; boundary="===sep==="`
 - l'existence d'alternatives (e.g., pour envoyer un courriel en texte et en HTML)
 - `multipart/alternative`

- ▶ La couche application est la septième couche du modèle OSI.
- ▶ Elle représente le point d'accès au service réseau pour l'utilisateur.
- ▶ La diversité des protocoles à ce niveau là est très large.
 - BGP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP, SSH, IRC, XMPP, ...
 - Et bientôt le vôtre !
- ▶ Nous étudierons certains de ces protocoles dans les séances à venir.
- ▶ Pour la suite du cours d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la programmation réseau.

Programmation TCP

- ▶ Rappel des appels systèmes réseau qu'on a vu jusqu'à présent.
- ▶ On reste encore sur de l'IPv4, on verra une prochaine fois comment être compatible avec IPv6 aussi.

▶ Créer une socket.

▶ `int socket (int domain, int type, int protocol);`

- `domain` : le domaine de communication (unix, internet, ...).
- `type` : le type de communication (raw, datagramme, stream).
- `protocol` : le protocole qu'on utilisera avec la socket.
- Retourne le file descriptor de la socket créée, ou -1 en cas d'erreur.

▶ Créer une socket.

▶ `int socket (int domain, int type, int protocol);`

- `domain` : le domaine de communication (unix, internet, ...).
- `type` : le type de communication (raw, datagramme, stream).
- `protocol` : le protocole qu'on utilisera avec la socket.
- Retourne le file descriptor de la socket créée, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <sys/socket.h>
2 int sfd;
3 sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
4 if (sfd < 0) {
5     perror("socket");
6     exit(1);
7 }
```

- ▶ Assigner une adresse à une socket.
- ▶ `int bind (int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);`
 - `sockfd` : la socket à laquelle on veut assigner l'adresse.
 - `addr` : l'adresse que l'on souhaite assigner.
 - `addrlen` : donne la taille (en octet) de l'adresse.

 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Assigner une adresse à une socket.
- ▶ `int bind (int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);`
 - `sockfd` : la socket à laquelle on veut assigner l'adresse.
 - `addr` : l'adresse que l'on souhaite assigner.
 - `addrlen` : donne la taille (en octet) de l'adresse.

 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <sys/socket.h>
2 struct sockaddr_in addr;
3 addr.sin_family = AF_INET;
4 addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
5 addr.sin_port = htons(port);
6 if (bind(sfd, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr)) < 0) {
7     perror("bind");
8     exit(1);
9 }
```


- ▶ Marquer une socket comme passive, pour accepter des connexions entrantes.
- ▶ `int listen (int sockfd, int backlog);`
 - `sockfd` : la socket à rendre passive.
 - `backlog` : taille maximum de la queue de connexion en attente.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Marquer une socket comme passive, pour accepter des connexions entrantes.
- ▶ `int listen (int sockfd, int backlog);`
 - `sockfd` : la socket à rendre passive.
 - `backlog` : taille maximum de la queue de connexion en attente.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <sys/socket.h>
2 if (listen(sfd, 8) < 0) {
3     perror("listen");
4     exit(1);
5 }
```

► Accepter une connexion entrante.

► `int accept (int sockfd, struct sockaddr *addr, int *addrlen);`

- `sockfd` : la socket sur laquelle on écoute.
- `addr` : sera rempli avec l'adresse de la socket distante.
- `addrlen` : sera rempli avec la taille (en octet) de l'adresse.
- Retourne le file descriptor de la socket distante, ou -1 en cas d'erreur.

► Accepter une connexion entrante.

► `int accept (int sockfd, struct sockaddr *addr, int *addrlen);`

- `sockfd` : la socket sur laquelle on écoute.
- `addr` : sera rempli avec l'adresse de la socket distante.
- `addrlen` : sera rempli avec la taille (en octet) de l'adresse.
- Retourne le file descriptor de la socket distante, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <sys/socket.h>
2 int client;
3 if ((client = accept(sfd, NULL, 0)) < 0) {
4     perror("accept");
5     exit(1);
6 }
```

- ▶ Connecter une socket à une adresse distante.
- ▶ `int connect (int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);`
 - `sockfd` : la socket à connecter.
 - `addr` : l'adresse de la socket distante.
 - `addrlen` : la taille (en octet) de l'adresse.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Connecter une socket à une adresse distante.
- ▶ `int connect (int sockfd, const struct sockaddr *addr, int addrlen);`
 - `sockfd` : la socket à connecter.
 - `addr` : l'adresse de la socket distante.
 - `addrlen` : la taille (en octet) de l'adresse.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <sys/socket.h>
2 host = gethostbyname(server);
3 if (host == NULL) {
4     printf("ERROR: gethostbyname");
5     exit(1);
6 }
7 addr.sin_family = AF_INET;
8 addr.sin_addr.s_addr = htonl(*(uint32_t *) host->h_addr);
9 addr.sin_port = htons(port);
10 if (connect(sockfd, &addr, sizeof(addr)) < 0) {
11     perror("connect");
12     exit(1);
13 }
```

- ▶ Envoyer des données à travers une socket connectée.
- ▶ `int send (int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);`
- ▶ `int write (int fd, const void *buf, size_t count);`
 - `sockfd` : la socket à travers laquelle on envoie les données.
 - `buf` : un pointeur vers la zone mémoire où sont les données.
 - `len` : la longueur (en octets) des données.
 - `flags` : des options (cf. le manuel), à 0 pour `write`.
 - Retourne le nombre d'octets envoyés, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Envoyer des données à travers une socket connectée.
- ▶ `int send (int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);`
- ▶ `int write (int fd, const void *buf, size_t count);`
 - `sockfd` : la socket à travers laquelle on envoie les données.
 - `buf` : un pointeur vers la zone mémoire où sont les données.
 - `len` : la longueur (en octets) des données.
 - `flags` : des options (cf. le manuel), à 0 pour `write`.
 - Retourne le nombre d'octets envoyés, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <unistd.h>
2 if (write(client, buf, len) < 0) {
3     perror("write");
4 }
```


- ▶ Recevoir des données à travers une socket connectée.
- ▶ `int recv (int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);`
- ▶ `int read (int fd, const void *buf, size_t count);`
 - `sockfd` : la socket à travers laquelle on reçoit les données.
 - `buf` : un pointeur vers la zone mémoire sont écrite les données.
 - `len` : la taille (en octets) de cette zone mémoire.
 - `flags` : des options (cf. le manuel), à 0 pour `read`.
 - Retourne le nombre d'octets reçus, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Recevoir des données à travers une socket connectée.
- ▶ `int recv (int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);`
- ▶ `int read (int fd, const void *buf, size_t count);`
 - `sockfd` : la socket à travers laquelle on reçoit les données.
 - `buf` : un pointeur vers la zone mémoire sont écrite les données.
 - `len` : la taille (en octets) de cette zone mémoire.
 - `flags` : des options (cf. le manuel), à 0 pour `read`.
 - Retourne le nombre d'octets reçus, ou -1 en cas d'erreur.

```

1 #include <unistd.h>
2 if ((len = read(client, buf, sizeof(buf))) < 0) {
3     perror("read");
4 }
    
```

- ▶ Fermer la connexion.
- ▶ `int shutdown (int sockfd, int how);`
 - `sockfd` : la socket dont on ferme la connexion.
 - `how` : comment fermer la connexion :
 - `SHUT_RD` : refuser la réception,
 - `SHUT_WR` : refuser l'envoi,
 - `SHUT_RDWR` : refuser les deux.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Fermer définitivement la socket.
- ▶ `int close (int fd);`
 - `fd` : le file descriptor de la socket à fermer.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

- ▶ Fermer définitivement la socket.
- ▶ `int close (int fd);`
 - `fd` : le file descriptor de la socket à fermer.
 - Retourne 0, ou -1 en cas d'erreur.

```
1 #include <unistd.h>  
2 close(sfd);
```